

Developer Guide

IdtPartstock

Revision: 5 2010-11-11 Thomas Weinhold

Deutsche Übersetzung

Version History

Zeit	LdtPartstock Version	Author	Kommentar
11.11.10	0.5	Thomas Weinhold	Erstellung dieses Dokuments

Inhaltsverzeichnis

Version History.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Versionsnummern.....	4
Veröffentlichungsanleitung.....	4
Standardwerte der Config.php.....	4

Versionsnummern

Die Versionsnummer besteht aus drei Bereichen:

Hauptversion . Unterversion . Release

Bei jeder Änderung an der Software ist die Versionsnummer zu erhöhen. Dabei ist das Inkrementieren der niedrigsten Nummer zu bevorzugen (Hauptversion>Unterversion>Release). Das Release wird inkrementiert bei Bugfixes oder geringfügigen Änderungen. Die Unterversion wird inkrementiert wenn, für den Benutzer, sichtbare Änderungen eintreten. Erst bei grundsätzlichen Änderungen, wie um Beispiel gänzlich neue Funktionalitäten, wird die Hauptversionsnummer inkrementiert.

Wird die Unterversion inkrementiert, wird das Release zurück gesetzt. Bei Inkrementierung der Hauptversion wird die Unterversion und das Release zurück gesetzt. Das Rücksetzen einer Nummer bedeutet den Wert Null zuzuweisen.

Veröffentlichungsanleitung

Um eine Version zu veröffentlichen sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Test der neuen und allen betroffenen Softwarekomponenten
2. Bei Veränderung der Unterversion ist ein Test auf verschiedenen Systemen durchzuführen (LAMP, Microsoft Windows AMP)
3. Leeren der Log-, Download- und Picture- Verzeichnisse
4. Rücksetzen der Config.php auf Standardwerte
5. Packen der Software (zip und tar)

Standardwerte der Config.php

- `$CfgStdTemplate = "GreenPartstock0";`
- `$CfgStdLanguage = "English";`
- `$CfgStdTimeZone = "Europe/Berlin";`
- `$CfgStdTimeFormat = "Y-m-d G:i:s";`
- `$CfgRootPassword = "63a9f0ea7bb98050796b649e85481845"; // "root"`

- `$CfgLogfile = "/log/ErrorLog.log";`
- `$CfgLogfileMaxLines = "1000";`
- `$CfgSetDebugMode = "False";`
- `$CfgMysqlHost = "localhost";`
- `$CfgMysqlUser = "";`
- `$CfgMysqlPwd = "";`
- `$CfgMysqlDatabase = "ldtPartstock";`
- `$CfgLoginTimeout = "3600";`
- `$CfgLockAutoReleaseTime = "3600";`

Handbücher

Die Handbücher sind im Verzeichnis „Documentation“ im Unterverzeichnis mit dem Namen der jeweiligen Übersetzung abzuspeichern. Der Name der Übersetzung muss dem Namen der jeweiligen Sprache im Verzeichnis „Language“ entsprechen!